
Casos Práticos - Principais Procedimentos

- WEB - PCP - Como cadastrar a API da revenda (API v3)
- Como utilizar o Relatório Spoofing da Anatel


WEB - PCP - Como cadastrar a API da revenda (API v3)

Como cadastrar uma **API** na **Revenda**!

Passo 01:
Clique em **CADASTROS** e selecione **Revendas**.




Passo 02:
Clique no botão **API**




Passo 03:
Preencha o modal com as informações a baixo:
1- Nome do seu revendedor
2- Email do seu revendedor
3- Senha (Salve a senha em um local de sua confiança, será necessaria para logar na api)
4- IP do seu revendedor
Ao final, clique em **Salvar.**





Passo 04:
Clique novamente no botão API para visualizar suas credenciais de acesso a API.




Passo 05:
Agora seu revendedor pode enviar uma requisição `POST` para o `IP_DO_SEU_DBS/oauth/token` com o

seguinte JSON:

```
{
    "grant_type": "password",
    "client_id": "19",
    "client_secret": "5PFpsmuAA0li5yvrB24ux88x3XYyq0W75pKhgFZ",
    "username": "meu_nome@aqui.com.br",
    "password": "sua_senha_aqui",
    "scope": ""
}
```

Passo 06:
A documentação da api da revenda estará disponivel no endereço:
IP_DO_SEU_DBS/api/documentation#/



> **Lembre-se:** É necessário configurar seu sistema antes de utilizar a API. Por favor, solicite a configuração através do nosso canal de atendimento.

Como utilizar o Relatório Spoofing da Anatel

Como Usar o Relatório Spoofing da Anatel:

Assista ao vídeo abaixo e aprenda a configurar e visualizar o **Relatório Spoofing da Anatel**, conforme solicitado no **Despacho 262**.

Vou te guiar passo a passo para acessar, interpretar e utilizar essas informações de forma eficiente. Confira!

https://www.youtube.com/embed/kWt6UdCImpg

O Relatório encontra-se disponível nas versões 40.6 e 42.3 ou superiores